

3.1.4.4. Настройка доступа к защищенному веб-сайту по предъявлению токена

Раздел содержит инструкцию по настройке доступа к защищенному веб-сайту по предъявлению токена.

Для настройки необходимы:

- компьютер с установленной операционной системой Windows 2022 Server Rus;
- установленные [Драйверы Рутокен](#);
- опубликованный в IIS [веб-сайт](#);
- дистрибутив ОС.

Необходимые условия:

- операционная система настроена как **Веб-сервер**;
- установлены **Службы Сертификации**;
- пользователям выданы сертификаты типа **Пользователь со смарт-картой** или **Вход со смарт-картой**.


Все описанные далее действия должны производиться с правами администратора системы.

Для примера будет использована веб-директория **Outlook Web Access** на сайте **веб-узел по умолчанию**.


Настройки будут проводиться с правами учетной записи **Administrator**.

Для настройки параметров безопасности веб-сайта:


1. Откройте **Панель управления**.
2. В поле поиска введите "администрирование".
3. Два раза щелкните по пункту **Администрирование**.
4. Два раза щелкните по оплетке **Диспетчер служб IIS**.




5. В списке **Подключения** щелкните по узлу, для которого будет производиться настройка.




6. Два раза щелкните по строке **Проверка подлинности**.



7. Если базовая аутентификация отключена, то включите ее (нажмите на строку **Обычная проверка подлинности** и нажмите ссылку **Включит**).




8. Щелкните правой кнопкой мыши на строку **Обычная проверка подлинности** и выберите пункт **Изменить...**




9. Укажите название домена, в котором расположен веб-сервер.


10. Нажмите **ОК**.



11. Щелкните правой кнопкой мыши на узел, для которого будет производиться настройка. Выберите пункт **Изменить привязки...**




12. В окне **Привязки сайта** нажмите **Добавить...**




13. В раскрывающемся списке **Тип** выберите значение **https**.

14. В раскрывающемся списке **SSL-сертификат** выберите сертификат, который будет использоваться для аутентификации веб-сервера. Нажмите **OK**.




15. Проверьте выбранные параметры и нажмите **Заккрыть**.



16. В правой части окна два раза щелкните по настройке **Параметры SSL**.

17. В секции **Параметры SSL** установите флажок **Требования SSL** и переключатель в положение **Требовать**.

18. В секции **Действия** нажмите на ссылку **Применить**.



Настройка безопасности веб-сервера закончена.

Далее следует настроить подключение к защищенному веб-сайту **на клиентском компьютере**.