

## 2.2.3.3 Настройка соединения с Сервером терминалов


Для настройки необходим компьютер с установленной операционной системой Windows 8 Rus и драйверами Рутокен.

На устройство Рутокен должен быть помещен сертификат типа Пользователь со смарт-картой или Вход со смарт-картой.


Для удаленного управления сервером будет использована учетная запись Admin.

Для настройки соединения с Сервером терминалов:

1. Откройте приложение Подключение к удаленному рабочему столу.




2. Введите имя или IP-адрес сервера терминалов.
3. Нажмите на кнопку [Показать параметры].




4. Перейдите на вкладку Локальные ресурсы.

5. В секции **Локальные устройства и ресурсы** нажмите на кнопку [Подробнее...].




6. Установите флажок **Смарт-карты**.

7. Нажмите на кнопку **[OK]**.



Если в системе не установлены драйверы Рутокен, то эта настройка в **Подключении к удаленному рабочему столу** отсутствует.

8. В окне **Подключение к удаленному рабочему столу** нажмите на кнопку **[Подключить]**.
9. Введите PIN-код Пользователя устройства Рутокен и нажмите на кнопку **[OK]**.



10. В результате соединение будет успешно установлено.



Если в оснастке **Пользователи и компьютеры Active Directory** в свойствах пользователя выставить настройку **Для интерактивного входа в сеть нужна смарт-карта**, пользователь сможет подключаться к серверу только при наличии устройства Рутокен с необходимым сертификатом. Подключиться к Удаленному рабочему столу, используя Имя пользователя и Пароль, будет невозможно.