

Настройка двухфакторной аутентификации в Citrix XenDesktop 7.x

Общая информация

Citrix XenDesktop — это решение для виртуализации рабочего стола и приложений Windows.

Двухфакторная аутентификация с помощью устройства Рутокен позволяет лучше защитить доступ к виртуальным рабочим столам.

Для настройки двухфакторной аутентификации необходимо:

- 1) Создать виртуальную машину.
- 2) Настроить аутентификацию по смарт-картам.
- 3) Настроить сквозную аутентификацию по смарт-карте.

Создание виртуальной машины

Подготовка эталонной виртуальной машины

В нашем тестовом окружении эталонная машина — это виртуальная машина с ОС Windows 7 (32bit).


На нее необходимо установить:

- Virtual Delivery Agent (его дистрибутив расположен на диске с ПО XenDesktop 7.0);
- Панель управления Рутокен.

Создание каталога для виртуальной машины

Чтобы создать каталог для виртуальной машины:

- 1) На сервере запустите **Citrix**. Для этого выберите пункт: Start → All Programs → Citrix.
- 2) Подключитесь к контроллеру **Citrix Delivery Controller**.
- 3) Перейдите в **Machine Catalogs** и запустите **Create Machine Catalog**.
- 4) Нажмите **Next**.



5) Установите переключатель в положение **Windows Desktop OS** и нажмите **Next**.

Create Machine Catalog

Studio

✓ Introduction

Operating System and Hardware

Machine Management

Desktop Experience

Master Image

Virtual Machines

Computer Accounts

Summary

Operating System and Hardware

We want to help you create the correct type of Machine Catalog by asking a few questions to provide a recommendation

[Learn more](#)

Select an operating system and machine type for this Machine Catalog.

☒ Windows Desktop OS

The Desktop OS Machine Catalog provides VDI desktops ideal for a variety of different users.

☐ Windows Server OS

The Server OS Machine Catalog provides hosted shared desktops for a large-scale deployment of standardized machines.

☐ Remote PC Access

The Remote PC Access Machine Catalog provides users with remote access to their physical office desktops, allowing them to work at any time.

Back

Next

Cancel

6) Установите переключатели **Virtual Machines** и **Machine Creation Services (MCS)**.

7) Нажмите **Next**.

Create Machine Catalog

Studio

- ✓ Introduction
- ✓ Operating System and Hardware
- Machine Management**
- Desktop Experience
- Master Image
- Virtual Machines
- Computer Accounts
- Summary

Machine Management

As part of creating a Machine Catalog, the way you plan to provision machines influences the recommended Machine Catalog type.

[Learn more](#)

This infrastructure will be built using:

☒ Virtual machines

☐ Physical hardware

Desktop images are managed using:

☒ Machine Creation Services (MCS)

☐ Provisioning Services (PVS)

☐ Another service or technology

I will manage my desktop images with something other than Citrix technology. I have existing Master Images already prepared.

[Back](#) [Next](#) [Cancel](#)

8) В окне **Desktop Experience** выберите необходимые параметры и нажмите **Next**.

Create Machine Catalog

Studio

✓ Introduction

✓ Operating System and Hardware

✓ Machine Management

Desktop Experience

Master Image

Virtual Machines

Computer Accounts

Summary

Desktop Experience

Consider the tasks your users perform and then decide which desktop experience would be best.

Which desktop experience do you want users to have?

☐ I want users to connect to a new (random) desktop each time they log on.

☒ I want users to connect to the same (static) desktop each time they log on.

Do you want to save any changes that the user makes to the desktop?

☐ Yes, save changes on a separate Personal vDisk.

☒ Yes, create a dedicated virtual machine and save changes on the local disk.


☐ No, discard all changes and clear virtual desktops when the user logs off.
If configured, folder redirection will not be affected.

Back

Next

Cancel

9) Щелкните по названию эталонной виртуальной машины и нажмите **Next**.



10) Задайте необходимое количество виртуальных машин и нажмите **Next**.

Create Machine Catalog

Studio

✓ Introduction

✓ Operating System and Hardware

✓ Machine Management

✓ Desktop Experience

✓ Master Image

Virtual Machines

Computer Accounts

Summary

Virtual Machines

Number of virtual machines needed:

1-+

Configure your machines:

Name:	Windows7 (32-bit)	
Virtual CPUs:	1	1-+
Memory (MB):	768	768-+
Hard disk (GB):	15	15

Back

Next

Cancel

11) Выберите необходимые настройки и нажмите **Next**.

Create Machine Catalog

Studio

✓ Introduction

✓ Operating System and Hardware

✓ Machine Management

✓ Desktop Experience

✓ Master Image

✓ Virtual Machines

Computer Accounts

Summary

Active Directory Computer Accounts

Each machine in a Machine Catalog needs a corresponding Active Directory computer account.
[Learn more](#)

Select an Active Directory account option:

☒ Create new Active Directory accounts

☐ Use existing Active Directory accounts

Active Directory location for computer accounts:
Domain: .local

ForeignSecurityPrincipals

Managed Service Accounts

TestOU

Users

XenDesktops

Selected location: OU=XenDesktops,DC=,DC=local

Account naming scheme:

Win7x32#

0-9

Win7x320

Back

Next

Cancel

12) Проверьте параметры виртуальных машин, введите имя каталога, имя виртуальной машины и нажмите **Finish**. В результате каталог виртуальных машин будет создан.

Create Machine Catalog

Studio

- ✓ Introduction
- ✓ Operating System and Hardware
- ✓ Machine Management
- ✓ Desktop Experience
- ✓ Master Image
- ✓ Virtual Machines
- ✓ Computer Accounts
- Summary**

Summary

Machine type:	Windows Desktop OS
Machine management:	Virtual
Provisioning method:	Machine creation services (MCS)
Desktop experience:	Users connect to the same desktop each time they log on Save changes on the local disk
Resources:	XDDesktop
Master Image name:	Windows7 (32-bit) A snapshot of the Master Image VM will be created
Number of VMs to create:	1
Virtual CPUs:	1

Machine Catalog name:

Win7x32 for testing

Machine Catalog description for administrators: (Optional)

Example: Windows 7 SP1 desktops for the London Sales office


Note: To complete the deployment, assign this machine catalog to a Delivery Group by selecting Delivery Groups and then Create or Edit a Delivery Group.

BackFinishCancel

Создание группы пользователей виртуальных машин — Delivery Group

Чтобы создать группу пользователей:

- 1) На сервере запустите **Citrix**. Для этого выберите пункт: Start → All Programs → Citrix.
- 2) Перейдите в меню: Delivery Group → Create Delivery Group.



3) Выберите каталог виртуальных машин и укажите сколько виртуальных машин будет доступно этой группе пользователей.

4) Нажмите **Next**.

Create Delivery Group

Studio

- ✓ Introduction
- Machines**
- Delivery Type
- Users
- StoreFront
- Summary

Machines

Select a Machine Catalog:

Catalog	Type	Machines
☒ Win7x32 for testing	VDI MCS Static Local Disk	1

Choose number of machines to add: 

5) Выберите тип ресурсов и нажмите **Next**.

Create Delivery Group

Studio

✓ Introduction

✓ Machines

Delivery Type

Users

StoreFront

Summary

Delivery Type

You can use the machines in the Catalog to deliver desktops and applications to your users.
[Learn more](#)

Use the machines to deliver:

☒ Desktops


☐ Applications

Back

Next

Cancel

6) Выберите пользователей, с которыми будут связаны виртуальные машины, и нажмите **Next**.



7) На следующем шаге установите переключатель **Manually, using a StoreFront server address that I will provide later** и нажмите **Next**.

Create Delivery Group

Studio

- ✓ Introduction
- ✓ Machines
- ✓ Delivery Type
- ✓ Users
- StoreFront**
- Summary

StoreFront

How would you like to configure the version of Receiver that is installed on the machines in this Delivery Group?

☒ Manually, using a StoreFront server address that I will provide later

☐ Automatically, using the StoreFront servers selected below

Select the StoreFront servers for Receiver:

No StoreFront servers found.

To get started, add a StoreFront server.


[Learn more](#)

[Add new...](#)


[Back](#) [Next](#) [Cancel](#)

8) Проверьте корректность настроек и введите название группы.

9) Нажмите **Finish**. В результате группа пользователей будет создана.



Убедитесь в том, что все виртуальные машины зарегистрированы (у них должен быть статус Registered).



Проверка доступности виртуальных машин


Чтобы проверить доступность виртуальной машины:

1) Перейдите на эталонную виртуальную машину.

2) Откройте браузер и в адресной строке укажите:

<http://xd7.aktiv.local/Citrix/StoreWeb/>


3) Если ПО Citrix Receiver не установлено, то в окне с предложением установки нажмите **Установить**.




4) Дождитесь окончания процесса установки.

5) Введите логин и пароль учетной записи пользователя. Эта учетная запись должна входить в группу пользователей виртуальных машин.

6) Нажмите **Вход**.



7) Убедитесь в том, что виртуальная машина доступна.




Настройка аутентификации по смарт-картам

Выпуск сертификата для IIS

Чтобы выпустить сертификат для IIS:

- 1) На сервере запустите оснастку управления сервисом **Internet Information Services (IIS)**.



- 2) Выберите пункт **Server Certificates**.
- 3) Выберите **Create Domain Certificate**.
- 4) Введите информацию об организации.
- 5) В поле **Common name** введите полное доменное имя сервера. В нашем примере это: x7.aktiv.local.

Create Certificate [?] [X]

 **Distinguished Name Properties**

Specify the required information for the certificate. State/province and City/locality must be specified as official names and they cannot contain abbreviations.

Common name:

Organization:

Organizational unit:

City/locality:

State/province:

Country/region:

6) Нажмите **Next**.

7) Выберите центр сертификации.

8) В поле **Friendly name** введите полное имя сервера. В нашем примере это: x7.aktiv.local.

9) Нажмите **Finish**.

Create Certificate [?] [X]

 **Online Certification Authority**

Specify the certification authority within your domain that will sign the certificate. A friendly name is required and should be easy to remember.


Specify One Certification Authority:

Example: CertificateAuthorityName\ServerName

Friendly name:




10) Проверьте, что сертификат успешно выпущен.



Настройка SSL доступа к IIS

Чтобы настроить SSL доступ:

- 1) Выберите пункт **Default Web Site** и щелкните **Bindings**.
- 2) Нажмите **Add**.



3) В раскрывающемся списке **Type** выберите тип соединения **https**.

4) В раскрывающемся списке **SSL certificate** выберите сертификат.

5) Нажмите **OK**.

6) Убедитесь в том, что данный тип соединения добавлен.

7) Нажмите **Close**.


Настройка Citrix StoreFront

При работе с StoreFront в многосерверных установках используйте только один сервер при внесении изменений в настройки. Убедитесь в том, что консоль управления Citrix StoreFront не выполняется на другом сервере или серверах данной серверной группы. После завершения конфигурирования убедитесь в том, что изменения применились на все серверы группы ([propagate your configuration changes to the server group](#)).


Чтобы настроить Citrix StoreFront^

1) На сервере запустите **Citrix**.


2) Выберите пункт **Authentication**.




- 3) Выберите пункт **Add/Remove Authentication Methods**.
- 4) В окне **Add/Remove Methods** установите галочку **Smart card**.
- 5) Нажмите **OK**.
- 6) Убедитесь в том, что метод добавлен.



7) Выберите пункт: Default Web Site Citrix → Authentication → Certificate.



8) Установите галочку **Require SSL** и переключатель **Require**.




Чтобы проверить корректность настроек SSL-соединение:

- 1) Подключитесь к компьютеру пользователя.
- 2) Подключите смарт-карту с сертификатом.
- 3) Откройте браузер.
- 4) В адресной строке введите:

<https://xd7.aktiv.local/Citrix/Authentication/Certificate/test.aspx>

Вместо xd7.aktiv.local введите полное доменное имя сервера. В браузере отобразится окно для выбора сертификата пользователя.


- 5) Выберите необходимый сертификат и нажмите **OK**.
- 6) Введите PIN-код смарт-карты и нажмите **OK**.




7) Если SSL-соединение настроено корректно, то в браузере отобразится информация о сертификате пользователя.

Чтобы настроить протоколы связи для SSL-соединения:

- 1) На сервере запустите **Citrix** и выберите пункт **Server Group**.
- 2) Нажмите **Change Base URL** и измените **http** на **https**.
- 3) Нажмите **ОК**.



4) Выберите пункт **Stores**.



- 5) Щелкните по названию пункта **Manage Delivery Controllers**.
- 6) В открывшемся окне нажмите **Edit**.
- 7) В раскрывающемся списке **Transport type** выберите **HTTPS**.
- 8) Нажмите **OK**.
- 9) Проверьте, что в поле Status отображается значение **Service using HTTPS**.
- 10) Перезагрузите сервер.

Настройка XML-запросов

Для настройки XML-запросов:

- 1) На сервере откройте командную строку **Windows PowerShell**.
- 2) Введите команду:

```
Set-BrokerSite -TrustRequestsSentToTheXmlServicePort $true
```


```
Administrator: Windows PowerShell Modules
Windows PowerShell
Copyright (C) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

WARNING: File C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\PSDiagnostics\PSDiagnostics.psm1 cannot be loaded
because the execution of scripts is disabled on this system. Please see "get-help about_signing" for more details.
WARNING: File C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\WebAdministration\WebAdministrationAliases.psm1 cannot
be loaded because the execution of scripts is disabled on this system. Please see "get-help about_signing" for more
details.
PS C:\Users\Administrator.ALADDIN> Set-BrokerSite -TrustRequestsSentToTheXmlServicePort $true_
```


Настройка компьютера пользователя

Чтобы настроить компьютер:

- 1) Подключитесь к компьютеру пользователя.
- 2) Откройте **Citrix Receiver**.
- 3) Введите строку для подключения к серверу и нажмите **Далее**.




- 4) Введите PIN-код Рутокена.



5) Подключитесь к серверу приложений. Дождитесь окончания процесса подключения.

6) Перейдите на вкладку **Все приложения** и выберите **Win7x32**.



7) Введите PIN-код Рутокена.

8) Если аутентификация прошла успешно, то все настройки компьютера выполнены корректно.

Настройка сквозной аутентификации по смарт-карте

Порядок настройки Single Sign-On при аутентификации по смарт-карте при использовании XenDesktop 7

Для корректной работы сквозной аутентификации по смарт-картам необходимо, чтобы компьютер пользователя был добавлен в домен или, при использовании нескольких доменов, между доменами были настроены доверительные отношения.

Этапы настройки Single Sign-on (SSO) для аутентификации по смарт-карте:

- 1) Создание каталога виртуальных машин.
- 2) Создание группы пользователей виртуальных машин.
- 3) Установка Citrix Receiver на компьютер пользователя.
- 4) Настройка политик аутентификации для Citrix XenDesktop.
- 5) Выпуск сертификата для IIS и настройка SSL доступа к IIS.
- 6) Настройка XML-запросов к серверу.
- 7) Настройка Citrix StoreFront для включения SSO при аутентификации по смарт-картам.
- 8) Настройка компьютера пользователя.

Установка и настройка Citrix Receiver для включения SSO при аутентификации по смарт-картам

Для настройки сквозной аутентификации по смарт-картам на Citrix Receiver необходимо выполнить установку Citrix Receiver с дополнительными параметрами.

Установка Citrix Receiver выполняется из командной строки:

- 1) На компьютере пользователя запустите утилиту командной строки CMD с правами администратора.
- 2) В командной строке укажите путь к файлу установщика Citrix Receiver и дополнительно укажите параметры для включения SSO:

```
/includeSSON AM_SMARTCARDPINENTRY=CSP
```

Пример: C:\Distri\CitrixReceiver.exe /includeSSON AM_SMARTCARDPINENTRY=CSP

- 3) Дождитесь окончания процесса установки Citrix Receiver.
- 4) Перезагрузите компьютер пользователя.
- 5) После перезагрузки компьютера пользователя проверьте, что в исполняемых процессах (Task Manager/Processes) присутствует процесс ssonsrv.exe.
- 6) Выполните настройку политик аутентификации для Citrix XenDesktop, которые будут применяться на серверы Citrix и устройствах пользователей.

Подробную информацию для настройки аутентификации по смарт-картам можно найти на странице: <http://support.citrix.com/proddocs/topic/receiver-windows-40/receiver-windows-smart-card-cfg.html>.

Настройка политик аутентификации для ПО Citrix XenDesktop

Настройку политик рекомендуется выполнять через групповые политики службы каталога Active Directory. Также настройку можно осуществить из оснастки управления локальными политиками.

Для настройки групповых политик:


- 1) В шаблоны групповых политик службы каталога Active Directory импортируйте шаблон политик Citrix ADM Template (**Add Template** в оснастке управления групповыми политиками). Шаблон политик расположен:

C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\Configuration\liclient.adm


2) Создайте политику (или отредактируйте имеющуюся) и включите сквозную аутентификацию по смарт-картам.

3) Откройте раздел Computer Configuration → Policies → Administrative templates → Classic → Citrix Components → Citrix receiver → User Authentication.

4) Выберите настройку **Smart Card Authentication** и установите галочки **Allow smart card authentication** и **Use pass-through authentication for PIN**.



5) Выберите настройку **Local User Name and Password** и установите галочки **Enable pass-through authentication** и **Allow pass-through authentication for all ICA connections**.



Подробная информация доступна на странице: <http://support.citrix.com/proddocs/topic/ica-settings/ica-settings-wrapper.html>

Настройка ПО Citrix StoreFront 2.1 для включения сквозной аутентификации по смарт-картам


При работе с Citrix StoreFront в многосерверных установках используйте только один сервер при внесении изменений в настройки.

Убедитесь в том, что консоль управления Citrix StoreFront не выполняется на другом сервере данной серверной группы.

После завершения конфигурирования убедитесь в том, что изменения применились для всех серверов группы ([propagate your configuration changes to the server group](#)).

Для настройки Citrix StoreFront для работы SSO при аутентификации по смарт-картам:

- 1) Выполните первоначальную настройку Citrix StoreFront.
- 2) В разделе **Add/Remove Authentication Methods** установите переключатель **Domain pass-through**.



3) Для включения сквозной аутентификации с использованием смарт-карт необходимо внести дополнительные изменения в конфигурацию. Для этого отредактируйте **default.ica** для каждого Citrix Store, где требуется сквозная аутентификация по смарт-картам.

4) Используя текстовый редактор, откройте файл **default.ica**, который находится в папке:
C:\inetpub\wwwroot\Citrix\storename\App_Data

5) Если в инфраструктуре не используется аутентификация через NetScaler Gateway, то добавьте следующий параметр:

[Application]: DisableCtrlAltDel=Off.

Данная настройка будет применяться для всех пользователей.

6) Для включения сквозной аутентификации по смарт-картам с использованием NetScaler Gateway добавьте следующий параметр:

[Application]: UseLocalUserAndPassword=On

Подробная информация доступна на странице: <http://support.citrix.com/proddocs/topic/dws-storefront-21/dws-configure-conf-smartcard.html>.

7) Выполните настройку пользователя, согласно разделу.

8) Проверьте, что вход на виртуальную машину пользователя выполняется успешно.

9) Проверьте, что после входа на компьютер пользователя (по смарт-карте или по паролю) больше не появляется окно запроса учётных данных или PIN-кода при доступе к StoreFront и виртуальной машине пользователя.