

Аутентификация в РЕД ОС 7.3 при помощи RSA ключей на Рутокен ЭЦП

- [Создание ключей и сертификатов](#)
- [Добавление сертификата в список доверенных](#)
- [Настройка pam_pkcs11](#)
- [Регистрация модуля PAM PKCS11 для аутентификации в системе](#)

Подключите устройств семейства Рутокен ЭЦП к компьютеру.

Перед началом работы, установите следующие пакеты:

```
sudo dnf update
sudo dnf install ccid opensc pam_pkcs11 p11-kit
```

Загрузите модуль [librtpkcs11ecp.so](#) и установите:

```
sudo rpm -i librtpkcs11ecp-X.X.X-X.x86_64.rpm
```

Создание ключей и сертификатов

Проверьте наличие librtpkcs11.so по пути: /usr/lib64/engines-1.1/. Если ее нет, то для начала установите librtpkcs11.so для того, чтобы OpenSSL смог общаться с Рутокеном.

Способ 1

Для этого соберите библиотеку libp11 из [репозитория](#). Вместе с ней идет librtpkcs11.so начиная с версии 0.4.

Способ 2

Скачайте два пакета libp11 и engine_pkcs11 из [репозитория Fedora](#) и установите их с помощью команд:

Установка пакетов

```
sudo rpm -i <rpm_name>
```

Вы можете пропустить данный раздел, если у вас уже имеются необходимые RSA ключи.

Если ключей нет, ниже команда для их созданию:

```
pkcs11-tool --module /usr/lib64/librtpkcs11ecp.so --keypairgen --key-type rsa:2048 -l --id 45
```

Параметр id задает идентификатор ключевой пары.

Теперь нужно получить сертификат:

- создайте самоподписанный сертификат:

```
openssl
```

```
OpenSSL> engine dynamic -pre SO_PATH:/usr/lib64/engines-1.1/libpkcs11.so -pre ID:pkcs11 -pre LIST_ADD:1 -pre  
LOAD -pre MODULE_PATH:/usr/lib64/librtpkcs11ecp.so
```

```
OpenSSL> req -engine pkcs11 -new -key 0:45 -keyform engine -x509 -out cert.crt -outform DER
```

- или создайте запрос на сертификат для передачи его в УЦ:

```
openssl
```

```
OpenSSL> engine dynamic -pre SO_PATH:/usr/lib64/engines-1.1/libpkcs11.so -pre ID:pkcs11 -pre LIST_ADD:1 -pre  
LOAD -pre MODULE_PATH:/usr/lib64/librtpkcs11ecp.so
```

```
OpenSSL> req -engine pkcs11 -new -key 0:45 -keyform engine -out request.req
```

Сохраните сертификат на токене:

```
pkcs11-tool --module /usr/lib64/librtpkcs11ecp.so -l -y cert -w cert.crt --id 45
```

Проверьте, что токен подключен и на нем сохранены сертификаты и ключи.

Добавление сертификата в список доверенных

Создайте базу данных доверенных сертификатов

```
sudo mkdir /etc/pam_pkcs11/nssdb
```

```
sudo chmod 777 /etc/pam_pkcs11/nssdb
```

```
sudo certutil -d /etc/pam_pkcs11/nssdb -N #
```

```
sudo modutil -dbdir /etc/pam_pkcs11/nssdb/ -add p11-kit-trust -libfile /usr/lib64/pkcs11/p11-kit-trust.so
```

Выгрузите ваш сертификат с токена (если вы пользовались для получения сертификата вышеописанной инструкцией, то ID = 45):

```
pkcs11-tool --module=/usr/lib64/librtpkcs11ecp.so -l -r -y cert -d <ID> -o cert.crt
```

Добавьте сертификат в доверенные:

```
sudo cp cert.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ # ,
```

```
sudo update-ca-trust force-enable
```

```
sudo update-ca-trust extract #
```

Настройка pam_pkcs11

Создайте (например, на рабочем столе) текстовый файл `pam_pkcs11.conf` со следующим содержимым:

```
pam_pkcs11 {
    nullok = false;
    debug = false;
    use_first_pass = false;
    use_authtok = false;
    card_only = false;
    wait_for_card = false;
    use_pkcs11_module = rutokenecp;

    # Aktiv Rutoken ECP
    pkcs11_module rutokenecp {
        module = /usr/lib64/librtpkcs11ecp.so;
        slot_num = 0;
        support_thread = true;
        ca_dir = /etc/pam_pkcs11/cacerts;
        crl_dir = /etc/pam_pkcs11/crls;
        cert_policy = signature;
    }

    use_mappers = digest;

    mapper_search_path = /usr/lib64/pam_pkcs11;

    mapper digest {
        debug = false;
        module = internal;
        algorithm = "sha1";
        mapfile = file:///etc/pam_pkcs11/digest_mapping;
    }
}
```

Поместите файл в каталог `/etc/pam_pkcs11/`:

```
cd /etc/pam_pkcs11/

sudo mv pam_pkcs11.conf pam_pkcs11.conf.default #

sudo mkdir cacerts crls

sudo cp /path/to/your/pam_pkcs11.conf /etc/pam_pkcs11/
```

Регистрация модуля PAM PKCS11 для аутентификации в системе

Подключите модуль к системе авторизации PAM:

```
sudo vim /etc/pam.d/system-auth
#
sudo vim /etc/pam.d/password-auth
```

Перед первым использованием модуля `pam_unix` добавьте туда строку со следующим содержимым:

```
auth    sufficient          pam_pkcs11.so pkcs11_module=/usr/lib64/librtpkcs11ecp.so
```

Сохраните файл и узнайте поля вашего сертификата с помощью следующей команды:

```
sudo pkcs11_inspect
```

В результате отобразится сообщение:

```
[user@redos ~]$ sudo pkcs11_inspect
PIN for token:
Printing data for mapper digest:
CB:13:CA:34:AC:04:CD:BF:A6:17:29:2F:C8:00:6A:D5:54:B8:0B:BB
```

Скопируйте строчку с описанием сертификата в файл /etc/pam_pkcs11/digest_mapping в формате:

```
< pkcs11_inspect> -> <_>
```

Пример заполнения файла:

```
[user@redos ~]$ sudo cat /etc/pam_pkcs11/digest_mapping
CB:13:CA:34:AC:04:CD:BF:A6:17:29:2F:C8:00:6A:D5:54:B8:0B:BB -> user
```


Попробуйте аутентифицироваться:

```
su <username>
```

Терминал должен запросить PIN код рутокена:

```
[user@redos ~]$ su user
Smart card found.
  Rutoken ECP <no label>!
Smart card PIN:
verifying certificate
Checking signature
[user@redos ~]$
```

В окне экрана приветствия аналогично:



Настройка автоблокировки

В состав пакета `libram-pkcs11` входит утилита `pkcs11_eventmgr`, которая позволяет выполнять различные действия при возникновении событий PKCS#11.

Для настройки `pkcs11_eventmgr` служит файл конфигурации - `/etc/pam_pkcs11/pkcs11_eventmgr.conf`

Пример файла конфигурации представлен ниже:

```
pkcs11_eventmgr
{
    #
    daemon = true;

    #
    debug = false;

    #
    polling_time = 1;

    # -
    # - 0
    expire_time = 0;

    # pkcs11
    pkcs11_module = /usr/lib64/librtpkcs11ecp.so;

    #
    # :
    event card_insert {
        # ( )
        on_error = ignore ;

        action = "/bin/false";
    }

    #
    event card_remove {
        on_error = ignore;

        #
        action = "cinnamon-screensaver-command --lock";
    }

    #
    event expire_time {
        # ( )
        on_error = ignore;

        action = "/bin/false";
    }
}
```

После этого добавьте приложение pkcs11_eventmgr в автозагрузку и перезагрузите компьютер.

Для этого создайте файл /etc/xdg/autostart/smartcard-screensaver.desktop

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Smart Card Screensaver
Comment=Application to lock screen on smart card removal.
Exec=/usr/bin/pkcs11_eventmgr daemon
```