3.1.3.2. Настройка входа в домен по предъявлению токена

Раздел содержит инструкцию по настройке входа в домен по предъявлению токена в операционной системе **Windows Server 2019**.

Для настройки необходим компьютер с установленной операционной системой **Windows 2019 Server Rus** и **драйверами Рутокен**, а также **дистрибутив этой ОС**.

Операционная система должна быть настроена как **Контроллер домена**, должны быть установлены **Службы Сертификации**, а пользователям выданы сертификаты типа **Пользователь со смарт-картой** или **Вход со смарт-картой**.

Все описанные действия производятся с правами администратора системы.

Для примера используется учетная запись **Admin**.

Этапы настройки входа в домен по предъявлению токена:

1 этап: Настройка учетных записей пользователя.

2 этап: Настройка политик безопасности домена.


3 этап: Настройка клиентской операционной системы.

Настройка учетных записей пользователей

В первую очередь необходимо настроить учетные записи пользователей. В этом примере будет настроена учетная запись **User** — пользователь домена, включенные только в группу **Пользователи домена**.


Для настройки учетной записи пользователя:

1. Откройте **Панель управления**.
2. В поле поиска введите слово "администрирование".
3. Два раза щелкните по названию **Администрирование**.




В домене под управлением **Windows Server 2019** есть возможность одним действием запретить всем входить в домен без наличия устройства Рутокен с необходимым сертификатом (пользователь с учетной записью **Administrator** также не сможет войти в домен без наличия устройства Рутокен). Шаги 2-5 данной инструкции необходимо выполнить только в том случае, если в домене будут пользователи не только с устройствами Рутокен, но и использующие альтернативные способы аутентификации (пароли, биометрические данные и т. д.). При этом шаги 9-10 надо пропустить.

4. Два раза щелкните по названию **Пользователи и компьютеры Active Directory**.




5. В левой части окна оснастки щелкните по названию папки **Users**.
6. Щелкните правой кнопкой мыши по имени пользователя, которому будет разрешено входить в домен только при наличии устройства Рутокен, и выберите пункт **Свойства**.



7. В окне свойств пользователя перейдите на вкладку **Учетная запись**.

8. В секции **Параметры учетной записи** установите флажок **Для интерактивного входа в сеть нужна смарт-карта**. Нажмите **ОК**.




9. Закрой окно **Active Directory - пользователи и компьютеры**.
10. Аналогичным образом настройте другие учетные записи в домене. Для таких пользователей вход в домен будет доступен только при наличии устройства Рутокен с сертификатом, выданным администратором домена.

Настройка политик безопасности домена


Для настройки политик безопасности:

1. Откройте **Панель управления**.
2. Два раза щелкните по названию пункта **Администрирование**.

3. Два раза щелкните по названию оснастки **Управление групповой политикой**.




4. В окне **Управление групповой политикой** рядом с названием категории **Объекты групповой политики** щелкните по стрелочке.
5. Щелкните правой кнопкой мыши по названию объекта групповой политики **Default Domain Policy** и выберите пункт **Изменить...**



Шаги 4-5 необходимо выполнять только в том случае, если всем пользователям будет запрещен вход в домен без устройства Рутокен с необходимым сертификатом.


6. В окне **Редактор управления групповыми политиками** рядом с названием пункта **Конфигурация Windows** щелкните по стрелочке.
7. Рядом с названием пункта **Параметры безопасности** щелкните по стрелочке.
8. Рядом с названием пункта **Локальные политики** щелкните по стрелочке.
9. Щелкните по названию пункта **Параметры безопасности**.

10. Щелкните два раза по названию политики **Интерактивный вход в систему: требовать Windows Hello для бизнеса или смарт- карту**.




11. Установите флажок **Определить следующий параметр политики**.
12. Установите переключатель в положение **Включен**.

13. Нажмите **ОК**.




14. В окне **Редактор управления групповыми политиками** рядом с пунктом **Конфигурации Windows** щелкните по стрелочке.
15. Рядом с названием подпункта **Параметры безопасности** щелкните по стрелочке.
16. Рядом с названием **Локальные политики** щелкните по стрелочке.
17. Щелкните по названию подпункта **Параметры безопасности**.

18. Щелкните правой кнопкой мыши по названию политики **Интерактивный вход в систему: поведение при извлечении смарт-карты** и выберите пункт **Свойства**.



19. Установите флажок **Определить следующий параметр политики**.
20. Из раскрывающегося списка выберите поведение клиентской ОС при отсоединении устройства Рутокен в процессе открытого пользовательского сеанса. В данном примере выбрано поведение ОС — **Блокировка рабочей станции**.

21. Нажмите **ОК**.



22. Закройте окно **Редактор управления групповыми политиками**.
23. Закройте **Панель управления**.

Настройка будет доступна только после перезагрузки компьютера. Настройка серверной операционной системы после этого будет завершена.

Настройка клиентской операционной системы

Компьютеры с установленными клиентскими операционными системами **Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000** необходимо ввести в домен и установить на них **драйверы Рутокен**.

Редакции ОС должны включать возможность присоединения к домену.

Если клиентские компьютеры были загружены во время настройки сервера, то необходимо их перезагрузить.

Теперь пользователи, которым выдан сертификат типа **Пользователь со смарт-картой** или **Вход со смарт-картой**, смогут входить в домен только при подключении к компьютеру устройства Рутокен с этим сертификатом.
При извлечении устройства Рутокен в процессе открытого пользовательского сеанса, клиентская ОС будет автоматически заблокирована (в ОС **Windows 10/8.1/8/7/Vista** для блокировки рабочего стола при отключении устройства Рутокен необходимо установить автоматический запуск службы **Политика удаления смарт-карт/Smart Card Removal Policy**).