

# 10. Настройка времени

Время на устройстве всегда должно быть актуальное, для корректной генерации сертификатов.

Если время на устройстве будет некорректным, интерфейс будет заблокирован, пока время не будет синхронизировано.

Синхронизировать время можно с:

## 1) Клиентской машиной

Для этого перейдите в меню: "Управление устройством" - "Настройка времени".

Выберите "Синхронизировать с клиентом" и сохраните изменения.

**РУТОКЕН VPN**

⚙️ ДОСТУПНО ОБНОВЛЕНИЕ

Пользователь: RutokenVpn [Завершить сеанс](#)

Пользователи и сертификаты ▾ Сеть и система ▾ Управление устройством ▾ РутOKEN VPN Клиент

## НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

ПАРОЛЬ

АДМИНИСТРАТОРА

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

ОБНОВЛЕНИЯ

ОПЕРАЦИИ

В настоящее время устройство РутOKEN VPN **не настроено** на синхронизацию с сервером NTP.

ПАРАМЕТРЫ СИНХРОНИЗАЦИИ

Синхронизировать с клиентом ▾

СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

## 2) NTP-сервером

Для этого перейдите в меню: "Управление устройством" - "Настройка времени".

Выберите "Синхронизировать с NTP-сервером", укажите адрес сервера и сохраните изменения.

## НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

ПАРОЛЬ

АДМИНИСТРАТОРА

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

ОБНОВЛЕНИЯ

ОПЕРАЦИИ

В настоящее время устройство РутOKEN VPN **не настроено** на синхронизацию с сервером NTP.

ПАРАМЕТРЫ СИНХРОНИЗАЦИИ

Синхронизировать с NTP-сервером ▾

АДРЕС NTP-СЕРВЕРА

time.windows.com

СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ