

3.2.7.3 Настройка соединения с Сервером терминалов


Для настройки необходим компьютер с установленной операционной системой **Windows 11** и драйверами Рутокен.

На устройство Рутокен должен быть помещен сертификат типа **Пользователь со смарт-картой** или **Вход со смарт-картой**.


Для удаленного управления сервером будет использована учетная запись **User1**.

Для настройки соединения с Сервером терминалов:

1. Откройте приложение **Подключение к удаленному рабочему столу**.




2. Введите имя или IP-адрес сервера терминалов.
3. Нажмите на кнопку **[Показать параметры]**.




4. Перейдите на вкладку **Локальные ресурсы**.

5. В секции **Локальные устройства и ресурсы** нажмите на кнопку **[Подробнее...]**.



6. Установлен флажок **Смарт-карты или Windows Hello для бизнеса**.



7. Нажмите на кнопку **[ОК]**.

Если в системе не установлены драйверы Рутокен, эта настройка в **Подключении к удаленному рабочему столу** отсутствует.

8. В окне **Подключение к удаленному рабочему столу** нажмите на кнопку **[Подключить]**.

9. Введите PIN-код Пользователя устройства Рутокен и нажмите на кнопку **[ОК]**.

The image shows a Windows Security dialog box titled "Безопасность Windows" (Windows Security). The main heading is "Введите учетные данные" (Enter credentials). Below it, a message states: "Эти учетные данные будут использоваться при подключении к 172.16.112.223." (These credentials will be used when connecting to 172.16.112.223).

There are two main sections for credential entry:

- Standard Credentials:** Shows a card with a smart card icon, the username "user1", and the email address "user1@test2012R2rus.local". Below this is a text field for a PIN code, currently showing ten dots. To the right of the PIN field is an eye icon for toggling visibility. Below the PIN field is a checkbox labeled "Запомнить меня" (Remember me).
- More Options:** A section titled "Больше вариантов" (More options) containing three items:
 - A card with a person icon, showing "user1" and "TEST2012R2RUS\user1".
 - A card with a smart card icon labeled "Подключите смарт-карту" (Insert smart card).
 - A card with a smart card icon, showing "user1" and "user1@test2012R2rus.local", with the text "Учетные данные смарт-карты" (Smart card credentials) below it. This card is highlighted with a blue vertical bar on its left side.
 - A card with a person icon labeled "Использовать другую учетную запись" (Use another account).

At the bottom of the dialog are two buttons: "ОК" (OK) in a blue button and "Отмена" (Cancel) in a white button with a blue border.

10. В результате соединение будет успешно установлено.



Если в оснастке **Пользователи и компьютеры Active Directory** в свойствах пользователя выставить настройку **Для интерактивного входа в сеть нужна смарт-карта**, пользователь сможет подключаться к серверу только при наличии устройства Рутокен с необходимым сертификатом. Подключиться к Удаленному рабочему столу, используя Имя пользователя и Пароль, будет невозможно.