

## Шаг 1 — Выписываем сертификат

1) Зайдите в свой личный кабинет с компьютера, который находится в корпоративной сети.

Адрес, логин и пароль вы можете узнать у своего системного администратора.

Используйте один из браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox или Internet Explorer.

The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Header:** A red bar at the top contains the text "РУТОКЕН VPN" in white.
- Title:** Below the header, the word "АВТОРИЗАЦИЯ" is displayed in large, bold, dark gray letters.
- Text:** A placeholder text "Пожалуйста, введите логин и пароль" is centered above the input fields.
- Login Field:** An input field containing the text "test".
- Password Field:** An input field containing the text ".....".
- Button:** A teal-colored button labeled "АВТОРИЗОВАТЬСЯ" in white text.
- Footer:** At the bottom, there is a red banner with the text "ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РУТОКЕН VPN" and the copyright notice "1994-2017 © Компания «Актив»".

2) Выберите тип устройства — Компьютер или ноутбук.

# КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

[ЗАГРУЗИТЬ VPN КЛИЕНТ](#)

Для подключения к VPN с использованием технологий Рутокен необходимо произвести настройку используемых устройств. Выберите тип устройства, которое необходимо настроить для работы с Рутокен VPN.



## КОМПЬЮТЕР ИЛИ НОУТБУК

Для настройки потребуется ключевой носитель Рутокен ЭЦП и установленное приложение Рутокен VPN Клиент.

 [ПОДГОТОВИТЬ USB-ТОКЕН И КОНФИГУРАЦИЮ](#)

## ПЛАНШЕТ ИЛИ СМАРТФОН

Для настройки потребуется установленное мобильное приложение OpenVPN для iOS или Android.

 [ПОДГОТОВИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ](#)

3) Ознакомьтесь с тремя простыми шагами настройки и нажмите "Продолжить".

## НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА ИЛИ НОУТБУКА

Для настройки компьютера необходимо создать файл с настройками подключения (конфигурацию VPN) и подготовить USB-токен. Для этого нужно:

1. Подключить Рутокен ЭЦП к USB-порту данного компьютера, выбрать его в списке устройств и дождаться окончания процесса подготовки.
2. Перенести файл конфигурации VPN на компьютер, который будет использоваться для подключения к VPN. Используйте сменный носитель или электронную почту.
3. На том же компьютере установить приложение [Рутокен VPN Клиент](#) для Windows или Mac OS и загрузить в него файл конфигурации. Поздравляем, Вы в сети!

ОТМЕНА

ПРОДОЛЖИТЬ

4) Для генерации сертификата на компьютере должен быть установлен Рутокен Плагин, а в браузере должно быть включено расширение Адаптер Рутокен Плагин.

## УСТАНОВИТЕ РУТОКЕН ПЛАГИН

Чтобы воспользоваться сервисом самообслуживания Рутокен VPN для подготовки USB-токенов Рутокен ЭЦП, необходимо загрузить и установить дополнительное программное обеспечение для браузера. После установки потребуется перезапустить браузер.

- [Рутокен Плагин](#) для операционных систем Windows и Mac OS

ВСЕ ПОНЯТНО

5) В окне "Установите Рутокен Плагин" пройдите по ссылке и выполните установку.

6) Если Рутокен Плагин установлен, перейдите к следующему шагу.

7) Установите и включите в браузере Адаптер Рутокен Плагин.

## УСТАНОВИТЕ АДАПТЕР РУТОКЕН ПЛАГИН


Чтобы воспользоваться сервисом самообслуживания Рутокен VPN для подготовки USB-токенов Рутокен ЭЦП, необходимо загрузить и установить дополнительное программное обеспечение для браузера. После установки потребуется перезапустить браузер.

- [Адаптер Рутокен Плагин](#) для браузера Google Chrome

**ВСЕ ПОНЯТНО**

### Для браузера Google Chrome


- 1) Установите [расширение Адаптер Рутокен Плагин](#).
- 2) Если расширение Адаптер Рутокен Плагин уже установлено, но окно все равно не отображается, включите его вручную:
  - Пройдите [по ссылке](#) и в верхней части окна нажмите "Включить".
  - Адаптер в настройках браузера: Дополнительные инструменты — Расширения — Адаптер Рутокен Плагин.




### Для браузера Mozilla Firefox

- 1) Зайдите в расширения браузера и включите расширение Адаптер Рутокен Плагин.

2) После установки Рутокен Плагина при первом запуске, браузер попросит разрешение на установку Адаптера Рутокен Плагина. Разрешите установку.



3) Если вы по какой то причине запретили установку или не увидели этого окна, то зайдите в расширения браузера и включите Адаптер Рутокен Плагин.



8) Подключите Рутокен к компьютеру и обновите список устройств.

9) Введите PIN-код устройства.

10) Рядом с ID устройства нажмите "Выбрать".

## ВЫБОР КЛЮЧЕВОГО НОСИТЕЛЯ

Не обнаружено ни одного подходящего устройства.

[Обновить список устройств](#)

[ОТМЕНА](#)

## ВЫБОР КЛЮЧЕВОГО НОСИТЕЛЯ

Выберите из списка USB-токен, который будет использоваться для подключения к VPN.

### МОДЕЛЬ

### ID И ИМЯ



Rutoken ECP

0865888781  
testTim

.....|

[ОТМЕНА](#)

## ВЫБОР КЛЮЧЕВОГО НОСИТЕЛЯ

Выберите из списка USB-токен, который будет использоваться для подключения к VPN.

### МОДЕЛЬ

### ID И ИМЯ



Rutoken ECP

0865888781  
testTim

ВЫБРАТЬ

[ОТМЕНА](#)

11) Дождитесь окончания процесса генерации сертификата. В зависимости от модели устройства процесс может занять от 30 секунд до 5 минут.

## ВЫПОЛНЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ОПЕРАЦИЙ

Подготовка USB-токена. Процесс, в зависимости от модели устройства, может занять от 1 до 5 минут. Пожалуйста, подождите!



Статус: Генерируем ключевую пару...

## ВСЕ ГОТОВО

Сертификат Рутокен VPN Клиент для пользователя **test** был успешно сгенерирован.

**ЗАКРЫТЬ**

12) Загрузите конфигурационный файл. Сохраните его на внешнем носитель или отправьте на устройство по электронной почте.



### КОМПЬЮТЕР ИЛИ НОУТБУК

Для настройки потребуется ключевой носитель Рутокен ЭЦП и установленное приложение Рутокен VPN Клиент.

ПОДГОТОВИТЬ USB-ТОКЕН И КОНФИГУРАЦИЮ



### ПЛАНШЕТ ИЛИ СМАРТФОН

Для настройки потребуется установленное мобильное приложение OpenVPN для iOS или Android.

ПОДГОТОВИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ

## Доступные конфигурации

ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ДАТА СОЗДАНИЯ	КОНФИГУРАЦИЯ
Рутокен VPN клиент	13/04/2017	ЗАГРУЗИТЬ

1994-2017 © Компания «Актив»

13) Дальнейшая настройка проводится уже на компьютере. Откройте на нем [ссылку](#) и следуйте инструкциям.