CP1012

Установка КриптоПРО CSP криптопровайдером по умолчанию

Чтобы использовать сертификат для авторизации на компьютере, нужно, чтобы в настройках "Панели управления Рутокен" - "Настройки криптопровайдера" напротив используемой модели Рутокен был выбран тот криптопровайдер, который будет использоваться для работы с сертификатом.


Панель управления Рутокен
Администрирование
Сертификаты
Настройки
О программе
Считыватели Рутокен S
Количество считывателей Рутокен S:
0
Изменить
Максимальное количество устройств Рутокен S, с которыми возможно работать одновременно.
Настройки PIN-кода
Администраторы могут настраивать параметры PIN-кодов: кэширование, напоминание о смене PIN-кода по умолчанию, кодирование в UTF-8.
Настройка...
Политики качества PIN-кодов
Политики качества PIN-кодов позволяют повысить уровень безопасности. При смене PIN-кода будет выполняться его проверка на стойкость согласно заданным критериям.
Настройка...
Настройки криптопровайдера
Просмотр и изменение настроек криптопровайдера для различных моделей Рутокен.
Настройка...
Закрыть


Панель управления Рутокен
Администрирование
Сертификаты
Настройки
О программе
Считыватели Рутокен S
Количество считывателей Рутокен S:
0
Изменить
Максимальное количество устройств Рутокен S, с которыми возможно работать одновременно.
Настройки PIN-кода
Настройки криптопровайдера
Модель Рутокен
Криптопровайдер по умолчанию
Рутокен S и Рутокен Lite
Crypto-Pro GOST R 34.10-2012 Cryptographic
Семейство Рутокен ЭЦП
Microsoft Base Smart Card Crypto Provider
Настройки криптопровайдера Aktiv Co. Rutoken CSP v1.0
Способ генерации ключевых пар RSA-2048 (и RSA-4096, если поддерживается) для семейства устройств Рутокен ЭЦП
Аппаратная генерация
Программная генерация
OK
Отмена
Применить
Закрыть

Если криптопровайдера "Crypto-Pro GOST R 34.10-2012 Cryptographic Service Provider" нет в списке, выберите один из двух вариантов решения:

1) Установите/переустановите "КриптоПРО CSP". Загрузить его можно с официального сайта разработчика. Для загрузки файла требуется предварительная регистрация. После установки "КриптоПРО CSP" может потребоваться перезагрузка компьютера

или

2) Настройте криптопровайдер через "КриптоПРО CSP" по инструкции